

# របៀបបិទ AutoPlay នៅក្នុង Windows XP

---

រៀបរៀងដោយ

- សៀន ស៊ីប៊ុន
- Email: [cambodia.sithon@gmail.com](mailto:cambodia.sithon@gmail.com)
- និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប្រៀលប្រាយ


# របៀបបិទ AutoPlay នៅក្នុង Windows XP

---

- ក្នុងការបិទ AutoPlay នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារកុំអោយមានការឆ្លង មេរោគមួយចំនួនដូចជា ប្រភេទ AutoRun.exe ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ លោកអ្នកនៅពេលដែលមានការដោតភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជា ៖ Flash , External HDD , CD ,...ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នក ។


# របៀបបិទ AutoPlay នៅក្នុង Windows XP ...

- ជាដំបូងត្រូវចូលទៅក្នុង Run បន្ទាប់មកវាយពាក្យ gpedit.msc ដូចរូបខាងក្រោម៖




# របៀបបិទ AutoPlay នៅក្នុង Windows XP ...

- បើកផ្លូវ កំណត់ Group Policy → Computer Configuration → Administrative Templates → System → Turn off AutoPlay ដូចរូបខាងក្រោម៖




# របៀបបិទ AutoPlay នៅក្នុង Windows XP ...

- បន្ទាប់មក Right Click យកពាក្យ Properties វា បើកផ្ទាំង Turn off Autoplay Properties → Enabled → ប្តូរត្រង់ កន្លែង Turn off Autoplay on : → All Drives → Apply → OK ដូចរូបខាងក្រោម៖




# របៀបបិទ AutoPlay នៅក្នុង Windows XP ...

- បន្ទាប់មកទៀតចូលទៅក្នុង User Configuration → Administrative Templates → System → Turn off Autoplay ដូចរូបខាងក្រោម៖



# របៀបបិទ AutoPlay នៅក្នុង Windows XP ...

- បន្ទាប់មក Right Click យក ពាក្យ Properties វាបើកផ្ទាំង Turn off Autoplay Properties → Enabled → ប្តូរត្រង់កន្លែង Turn off Autoplay on : → All Drives → Apply → OK ជាការស្រេច៖





# ಸ್ವಪನ್ನಜ್ಞಾನ

---